



# Windows10 メールアプリの設定

## (0) 事前準備

※「KCT-Net会員証」(右図)をご準備ください。


## (1) メールアプリの起動

パソコン画面左下の  ボタンをクリック、  
もしくはキーボードの  キーを押して  
スタートメニュー(下図)を表示させます。




「メール」をクリックします。

## (2) メールアカウントの設定




「アカウントの追加」の画面が表示されたら「詳細設定」をクリックします。

※「アカウントの追加」の画面が表示されない場合は3ページ目へお進みください。



「KCT-Net会員証」



上記の画面が表示されたら「インターネットメール」をクリックします。


表示名	入力内容
メールアドレス	会員証記載の「メールアドレス」
ユーザー名	会員証記載の「メールアカウント」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
アカウント名	会員証記載の「メールアドレス」
この名前を使用してメッセージを送信	任意の文字列を入力してください。 例: KCT太郎、株式会社KoCoTo
受信メールサーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
アカウントの種類	POP3
メールの送信 (SMTP) サーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」
送信サーバーには、認証が必要です	☑を外してください。
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	1つ上の設定で自動的に☑が外れます。
受信メールにはSSLが必要	☑を外してください。
送信メールにはSSLは必要	☑を外してください。

「インターネットメールアカウント」の画面が表示されたら「KCT-Net会員証」をご確認いただき、上記の通り設定をしてください。全ての設定が完了後、「✓サインイン」をクリックします。



「すべて完了しました。」と表示されたら、「✓完了」ボタンをクリックします。これで設定完了です。


### ※1ページ目で「アカウントの追加」の画面が表示されない場合



1. 「アカウント」をクリックします。
2. 「+ アカウントの追加」をクリックします。
3. 以降は1ページ目の内容に沿って設定してください。

## (その他1) メールアカウントの設定確認

※以降の内容は既に設定済の内容を変更する際に適宜ご参照下さい。



1. 画面左下にある「設定」ボタンをクリックします。
2. 「アカウントの管理」をクリックします。
3. 設定確認・変更したいアカウント情報をクリックします。

アカウントの設定

@mx1.kct.ne.jp アカウントの設定

✉ @mx1.kct.ne.jp

ユーザー名

パスワード

アカウント名


メールボックスの同期設定を変更  
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル


表示名	入力内容
ユーザー名	会員証記載の「メールアドレス」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
アカウント名	会員証記載の「メールアドレス」

「アカウントの設定」画面が表示されたら上記の通り設定をご確認ください。  
上記以外の設定については「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。



表示名	入力内容
新しいメールをダウンロードする頻度	任意項目です。 デフォルトの設定で問題ございません。 デフォルト設定：使用状況に応じて
常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	任意項目です。 ご利用方法に合わせて設定してください。 デフォルト設定：☑ あり
ダウンロードするメールの期間	任意項目です。 過去のメールを取得期間を設定しない場合は「すべて」を選択してください。 デフォルト設定：過去3か月間
この名前を使用してメッセージを送信	任意項目です。 お好みの名称を設定してください。
同期オプション メール	任意項目です。 デフォルトの設定で問題ございません。 デフォルト設定：オン ※同期オプションの「メール」をオフにしますと、新着メールが同期されなくなります。

1. 「同期設定」の画面では上記を参考に設定の確認・変更をしてください。
2. 受信メールサーバー・送信メールサーバーの設定確認・変更を行う場合は「メールボックスの詳細設定」をクリックします。




表示名	入力内容
受信メールサーバー	会員証記載の「受信サーバ(Pop)」
メールの送信 (SMTP) サーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」
送信サーバーには、認証が必要です	☑を外してください。
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	1つ上の設定で自動的に☑が外れます。
受信メールにはSSLが必要	☑を外してください。
送信メールにはSSLが必要	☑を外してください。

1. 「メールボックスの詳細設定」の画面では上記を参考に設定の確認・変更をしてください。
2. 設定を変更した場合は「完了」ボタンをクリックします。



「アカウントの設定」画面が表示されたら「保存」ボタンを押して終了です。

## (その他2) KCT-Net外からメールを送信する設定




1. 画面左下にある「設定」ボタンをクリックします。
2. 「アカウントの管理」をクリックします。
3. 設定確認・変更したいアカウント情報をクリックします。



「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。



「メールボックスの詳細設定」をクリックします。



表示名	入力内容
受信メールサーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
送信 (SMTP) メールサーバー	smtps.kct.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	<input checked="" type="checkbox"/> を付けてください。
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	<input checked="" type="checkbox"/> を外してください。
送信サーバーのユーザー名	会員証記載の「メールアドレス」
送信サーバーのパスワード	会員証記載の「メールパスワード」
受信メールにSSLを使う	<input checked="" type="checkbox"/> を外してください。
送信メールにSSLを使う	<input checked="" type="checkbox"/> を付けてください。

※ KCT回線内での利用に設定値を戻す際は「メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う」の項目に必ず☑が入っているかご確認ください。項目がグレーアウトされている場合は「送信サーバーは認証が必要」の項目に一度☑を入れることで選択可能となります。

1. 「メールボックスの詳細設定」では上記を参考に設定変更をしてください。
2. 設定を変更した場合は「完了」ボタンをクリックします。



「アカウントの設定」画面が表示されたら「保存」ボタンを押して終了です。