

Android端末 メールアプリの設定


※こちらの資料はAndroidバージョン9の端末で検証を行い、作成しています。

(0) 事前準備

※「KCT-Net会員証」(右図)をご準備ください。

(1) メール設定メニュー起動

端末の画面から「Gmail」  ボタンをクリックします。



メールアドレス	OOOO@mxΔ.kct.ne.jp
パスワード	mxΔ.kct.ne.jp
確認パスワード	smtplΔ.kct.ne.jp
メールアカウント	OOOOO
メールパスワード	XXXXXXXXXX
メールサーバーアドレス	http://www.kct.ne.jp/~OOOOO
POP3サーバーアドレス	www.kct.ne.jp
POP3パスワード	OOOOO
POP3ポート番号	995

「KCT-Net会員証」


(2) メールアカウントの設定

- ① 「+ メールアドレスを追加」をクリックします。
- ② 「その他」をクリックします。
- ③ 会員証に記載されている「メールアドレス」を入力します。
- ④ 「個人用 (POP3)」をクリックします。



(2) メールアカウントの設定(つづき1)

- ⑤ 会員証に記載されている「メールパスワード」を入力してください。
入力後、「次へ」をクリックします。





- ⑥ 以下の画面が表示されたら「KCT-Net会員証」と、右側の入力内容を参考に設定値を入力してください。

全ての設定を入力後、「次へ」をクリックします。



表示名	入力内容
ユーザー名	会員証記載の「メールアカウント」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
サーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
サーバーからメールを削除	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。

- ⑦ 受信サーバの設定画面後、「メールのセキュリティは保証されていません」の画面が表示されたら「設定を編集」をクリックします。



(2) メールアカウントの設定(つづき2)

⑧ 以下の画面が表示されたら「KCT-Net会員証」と、右側の入力内容を参考に設定値の確認・入力をしてください。入力後、「次へ」をクリックします。

表示名	入力内容
ユーザー名	会員証記載の「メールアカウント」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
サーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。

⑨ (i) KCT-Net回線内でのみ使用する場合

「送信サーバの設定」画面が表示されたら「KCT-Net会員証」と、各図の下の表を参考に設定値を入力してください。設定を入力後、「次へ」をクリックします。

(a)図の設定項目

表示名	入力内容
ログインが必要	無効 <input type="checkbox"/>
SMTPサーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」

(b)図の設定項目

表示名	入力内容
SMTPサーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」
ポート	25
セキュリティの種類	なし


(c)図の設定項目

表示名	入力内容
メールの着信を知らせる	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。
このアカウントのメールを同期	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。 設定を有効にすると、アプリ上でメールを削除した際にサーバーからも削除されます。

(2) メールアカウントの設定(つづき3)

⑨ (ii)KCT-Net回線外でも使用する場合

「送信サーバの設定」画面が表示されたら「KCT-Net会員証」と、各図の下の表を参考に設定値を入力してください。設定を入力後、「次へ」をクリックします。



(a)図の設定項目

表示名	入力内容
ログインが必要	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
ユーザー名	会員証記載の「メールアドレス」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
SMTPサーバー	smtps.kct.ne.jp


(b)図の設定項目


表示名	入力内容
メールの着信を知らせる	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。
このアカウントのメールを同期	任意項目です。 お好みの項目を設定してください。 設定を有効にすると、アプリ上でメールを削除した際にサーバーからも削除されます。




(その他) メールアカウントの設定確認

(1) 端末の画面から「Gmail」  ボタンをクリックします。




(2) 受信トレイの画面で「ハンバーガーボタン」  をクリックします。

(3) 画面左側にメニューが表示されるので、「設定」をクリックします。



(4) 以下の画面が表示されたら、変更したいメールアドレス(もしくはメールアドレス)をクリックします。



(その他) メールアカウントの設定確認(つづき1)

(5) 以下の画面が表示されたら右側の表や図の内容をご確認いただき、適宜設定を変更してください。




(i)の各種設定

表示名	入力内容(初期値)	概要
アカウント名	(メールアドレス、もしくはメールアドレス)	メールソフト内でアカウントを管理するための表示名です。お好みの名称を設定してください。
名前	(従来に設定してある名前 など)	相手に表示される名前。お好みの名称を設定してください。
モバイル署名	(未設定)	連絡先情報やお気に入りの言葉などをまとめた テキストで、メッセージの末尾にフッターとして自動的に追加されます。お好みの内容を指定してください。
画像	(外部画像を表示する前に確認する)	外部画像を表示する際の確認項目です。お好みの内容を指定してください。
同期頻度	(15分毎)	メールの同期頻度の目安を設定する項目です。「使用しない・15分毎・30分毎・1時間毎」からお好みの内容を指定してください。
メールを同期する	(<input type="checkbox"/> 有効)	この設定をすると、アプリ上でメールを削除した際サーバーからも削除されます。お好みの内容を指定してください。
メール通知	(<input type="checkbox"/> 有効)	メールが着信したときに通知が来るかの設定です。お好みの内容を指定してください。
通知を管理する	(<input type="checkbox"/> 有効)	通知手段やその内容に関する設定です。お好みの内容を指定してください。



(ii)の各種設定

表示名	入力内容
ユーザー名	会員証記載の「メールアドレス」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
サーバー	会員証記載の「受信サーバ(POP)」
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	任意項目です。お好みの項目を設定してください。



(iii)の各種設定 ※KCT-Net回線内でのみ使用する場合

表示名	入力内容
ログインが必要	無効 <input type="checkbox"/>
SMTPサーバー	会員証記載の「送信サーバ(SMTP)」
ポート	25
セキュリティの種類	なし

(iii)の各種設定 ※KCT-Net回線外でも使用する場合

表示名	入力内容
ログインが必要	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
ユーザー名	会員証記載の「メールアドレス」
パスワード	会員証記載の「メールパスワード」
SMTPサーバー	smtps.kct.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS