<u>Windows11 有線接続の確認方法</u>

(1)確認画面の表示

パソコン画面下のスタートボタン を右クリック、 もしくはキーボードの「Windows ロゴ キー 」を押しながら「Xキー 」を押してメニューを表示します。 メニュー表示後、「ネットワーク接続」をクリックします。



(2) 有線接続の確認

①: [ネットワークとインターネット]の画面が表示されたら「ネットワークの詳細設定」をクリックします。



(2) 有線接続の確認(つづき1)

②:[ネットワークの詳細設定]の画面が表示されたら「イーサーネット」をクリックします。



③:[イーサーネットの詳細]画面が表示されたら「追加のプロパティを表示」をクリックします。



④: [追加のプロパティを表示]の画面が表示されたら「IPv4 アドレス」の項目を確認します。

← 脱定	ネットワークとインターネット > ネットワークの詳細設定 > 追加 (- º × のプロパティを表示	
設定の検索の	√− ቻҟፇ⊱ ወプロ/(ӯ₁	*	
>>	IP 割り当て: 自動 (DHCP)	編集	
8 Bluetooth とデバイス	DNS サーバーの割り当て: 自動 (DHCP)	編集	
 ネットワークとインターネット 個人用設定 アプリ 	リング速度 (法受信): 1000/1000 (Mbps) リングローカル (Ped アドルス: Ped アドルス: 12447. Ped Pib FuFe:	24-	
 ⇒ アカウント ③ 時刻と言語 ⇒ ゲーム ★ アクセンゼリティ 	プライマリ DNS サフィックス- 製造元: 時時 ドライバーのパージョン: 物理アドレス (MAC):	T	CT.
 ブライバシーとセキュリティ Windows Update 	▲ ▲ <p< td=""><td></td><td></td></p<>		
	📱 🖉 🕃 🖧 🛢 🔵 🎽 🗑 📕 🖷 🤇	🛍 🥐 🖄 🗠 🔺 🛱 🖬 💌 🔍	JC1
※光回線終端3	装置(D-ONU)、もしくはケーブルモデ	・ ムに有線接続されている場合、IPアドレフ	は以下から始まります。

「219.*.*.*」、「202.*.*.*」、「124.*.*」、「203.*.*.*」、「211.*.*.*」 ※無線ルータをご利用されている場合、IPアドレスは「192.*.*.*」から始まります。 ※IPアドレスが「0.0.0.0」と表示されている場合はD-ONU、ケーブルモデム、ルータ、ご利用端末の再起動をお試しください。

上記以外の場合、お手数ですが、当社インターネットサポートセンターへお問い合わせください。 【電話:086-484-5111 受付時間:9:00~21:00】